

# Процедура восстановления при отказе интерфейса Р-Управление

Процедура восстановления подразумевает анализ состояния системы, поиск причины возникновения неисправности и её устранение. Если после выполнения указанного шага положительный результат не был достигнут - процесс восстановления продолжается выполнением следующей задачи восстановления.

1. Проверить наличие и корректность установленной лицензии на продукт Р-Виртуализация<sup>1)</sup> и при необходимости установить новый ключ, для этого:
  1. Подключиться к командной строке одного из серверов кластера и проверить наличие и состояние лицензии командой `vzlicview`
  2. При необходимости установить новый лицензионный ключ командой `vzlicload`;
2. Проверить корректность сетевых настроек контейнера и при необходимости изменить их, для этого:
  1. Подключиться к командной строке сервера, на котором выполняется контейнер управления `va-mn`;
  2. Получить параметры контейнера командой `prlctl list -i va-mn`;
  3. При необходимости задать параметры сетевого подключения командой `prlctl set va-mn`
3. Подключиться к консоли контейнера `va-mn` и провести диагностику неисправности операционной системы контейнера, для этого:
  1. Подключиться к командной строке сервера, на котором выполняется контейнер управления `va-mn`;
  2. Подключиться к контейнеру командой `prlctl enter va-mn`;
  3. Провести анализ журналов командой `journalctl -xe` и поиск неисправности контейнера;
4. Развернуть контейнер управления из резервной копии, для этого необходимо:
  1. Получить `VM_UUID` идентификатор контейнера `va-mn` командой: `prlctl backup-list -f --vmtypes ct | grep -e 'va-mn' -B1`;
  2. Восстановить резервную копию контейнера командой `prlctl restore <VM_UUID>`;

Если ни одна из данных процедур не привела к устранению указанной ошибки необходимо обратиться в службу поддержки для локализации и устранения проблемы.

<sup>1)</sup>

При отсутствии активной лицензии виртуальные среды автоматически выключаются через определённый промежуток времени.

From:  
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:  
[https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/dr/recovery/r-man\\_webui\\_failure](https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/dr/recovery/r-man_webui_failure)

Last update: **2022/12/15 11:25**

