

# Добавление внешнего хранилища шаблонов и установочных дистрибутивов


Интерфейс Р-управление поддерживает добавление внешних файловых хранилищ, используемых для целей хранения дистрибутивов \*.iso а также для сохранения шаблонов виртуальных машин.

В качестве хранилища может выступать сервер или система хранения данных, предоставляющая общий доступ к папкам и файлам по протоколу SMB.

## Подключение NAS хранилища дистрибутивов

Подключение хранилища загрузочных \*.iso дистрибутивов производится в разделе “Библиотека ресурсов”. Для запуска мастера добавления хранилища необходимо:

- Открыть в боковом меню раздел “Библиотека ресурсов”;
- Перейти в раздел “ПО”;
- Перейти на вкладку “Общие папки”;
- Нажать кнопку “Новая общая папка”.



Для добавления общей папки необходимо указать следующие параметры:

- “Имя” - логическое название подключаемого общего ресурса, которое будет отображено в интерфейсе администрирования “Р-Управление”.
- “Описание” - опциональное описание.
- “Путь” - строка пути в формате UNC (\\server\path);
- “Имя пользователя” - имя пользователя с правами доступа к указанной сетевой папке;
- “Пароль” - пароль пользователя;

The screenshot shows a web interface for configuring a new shared folder. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Инфраструктура', 'Логический вид', 'Библиотека ресурсов', 'Управление', 'Настройка', and 'Хранилище'. The main area is titled 'Новая общая папка' and contains the following fields:

- Имя \***: distribroot
- Описание**: (empty text area)
- Путь \***: \\192.168.88.113\iso (Format: \\server\path)
- Логин администратора для общей папки**:
  - Имя пользователя**: agent
  - Пароль**: (masked with dots)

At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отменить' (Cancel). A note indicates that fields with an asterisk are mandatory.


Для добавления общей папки необходимо нажать кнопку “Сохранить”.

Добавленная общая папка будет отображена в таблице “Общие папки”.


## Обновление списка дистрибутивов в общей папке

Список загрузочных файлов \*.iso в общих папках не обновляется автоматически. Для сканирования сетевого ресурса на предмет новых файлов необходимо выполнить следующие действия:

- Открыть в боковом меню раздел “Библиотека ресурсов”;
- Перейти в раздел “ПО”;
- Перейти на вкладку “Общие папки”;
- Выделить существующую общую папку, которую необходимо обновить галочкой;
- Нажать кнопку “Синхронизировать”.




Все обнаруженные загрузочные образы будут отображены на вкладке “Образы CD/DVD”.



## Подключение NAS хранилища шаблонов


Подключение внешнего хранилища шаблонов виртуальных машин производится в разделе “Библиотека ресурсов”. Для запуска мастера добавления хранилища необходимо:

- Открыть в боковом меню раздел “Библиотека ресурсов”;
- Перейти в раздел “Шаблоны”;
- Нажать ссылку “Настроить”.



Для добавления хранилища необходимо указать следующие параметры:

- “Путь” - строка пути в формате UNC ([\\server\path](#));
- “Логин” - имя пользователя с правами доступа к указанной сетевой папке;
- “Пароль” - пароль пользователя;




Для добавления общей папки необходимо нажать кнопку “Сохранить”.

## Обновление списка шаблонов в хранилище

Если требуется обновить список шаблонов виртуальных машин на сетевом ресурсе необходимо выполнить следующие действия:

- Открыть в боковом меню раздел “Библиотека ресурсов”;
- Перейти в раздел “Шаблоны”;
- Нажать ссылку “Синхронизировать”.



From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

[https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/change\\_config/add\\_library\\_rvirt](https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/change_config/add_library_rvirt)

Last update: **2022/11/14 07:37**

