



Удаление устройств из виртуальной машины через графический интерфейс Р-Управление

Для удаление виртуальных устройств, подключенных к машине необходимо в левом меню интерфейса администрирования Р-Управление выбрать в древе ресурсов виртуальную машину и нажать левой кнопкой мыши на ее название.



Для доступа к параметрам оборудования необходимо нажать кнопку “Настройте” и выбрать пункт меню “Настройки оборудования”.




Интерфейс настройки оборудования виртуальной машины представлен двумя разделами:

- **Общие параметры** - в данном разделе настраиваются базовые устройства виртуальной машины, такие как процессор, оперативная память. Ресурсы данного раздела являются обязательными для функционирования виртуальной машины и не поддерживают удаление. Для уменьшения процессорного времени доступного виртуальной машине или объема оперативной памяти необходимо воспользоваться соответствующим разделом данного руководства (см. [Изменение параметров оборудования виртуальной машины через графический интерфейс Р-Управление](#));
- **Устройства** - в данном разделе отображаются дополнительные, добавляемые устройства, такие как накопители и интерфейсы.


Данный раздел интерфейса содержит добавленное к виртуальной машине дополнительное оборудование, такое как:

- флоппи-диск (один на машину);
- жесткий диск;
- CD/DVD диск;
- сетевой адаптер;
- последовательный порт.

Для удаления необходимо выбрать устройства из списка и нажать кнопку “Удалить” в нижней части окна.




Устройства которые будут удалены из конфигурации виртуальной машины будут отражены в отдельном разделе “Удаленные устройства” в списке устройств виртуальной машины.



Удаление устройств через веб-интерфейс Р-Управление производится только с перезагрузкой виртуальной машины, для этого необходимо:

- После внесения изменений в конфигурацию виртуальной машины нажать кнопку “OK” в нижней части окна;
- Отметить пункт “Перезапустить виртуальную машину, чтобы сразу применить настройки.” в разделе “Рекомендуемое действие”;
- Нажать “OK” в нижней части окна.



Last
update:
2022/11/01 domestic:rosplatforma:guide:change_vm_virtual_hw:del:from_webui https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/change_vm_virtual_hw/del/from_webui
13:03

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:
https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/change_vm_virtual_hw/del/from_webui

Last update: **2022/11/01 13:03**

