


# Настройка параметров хранилища для узла виртуализации

Для задания расположения создаваемых виртуальных сред по умолчанию в системе “Р-Управление” необходимо:

- В главном меню развернуть раздел “Инфраструктура” и выбрать требуемый физический сервер из списка;
- Нажать на названии сервера для перехода в режим обзора основных показателей сервера;
- В верхнем меню нажать кнопку “Настроить” и выбрать раздел “Настройка хоста для виртуальных сред”;



В окне “Изменение настроек хоста для виртуальных сред” необходимо задать следующие параметры:

- Выбрать пул хранения или локальную директорию на сервере для хранения виртуальных дисков и конфигурационных файлов ВМ в разделе “Папка для виртуальных машин”;
- Выбрать пул хранения или локальную директорию на сервере для хранения файлов контейнеров в разделе “Папка для контейнеров”;
- Выбрать пул хранения или локальную директорию на сервере для резервных копий в разделе “Папка для резервных копий”;

При необходимости изменения параметров на всех серверах, подключенных к интерфейсу “Р-Управление” установить отметку внизу страницы напротив пункта “Попытаться применить данные настройки ко всем физическим серверам, подключенными к этому узлу управления Р-Управление”.

Last update: 2022/12/13 09:12  
domestic:rosplatforma:guide:vstorage:configure\_storage\_location https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/vstorage/configure\_storage\_location

R-Управление - Изменение настроек хоста для виртуальных сред

Папка для виртуальных машин

Специальная папка /mnt/vstorage/vols/datastores/RF2 Выбрать...

Р-Хранилище RF2 Уровень 0 число реплик: 2

Папка для контейнеров

Специальная папка /mnt/vstorage/vols/datastores/RF2 Выбрать...

Р-Хранилище RF2 Уровень 0 число реплик: 2

Папка для резервных копий

Специальная папка /mnt/nas-backup Выбрать...

Р-Хранилище Выбрать хранилище данных

Настройки службы консоли виртуальной машины

Адрес службы по умолчанию \* 0.0.0.0

Основной порт службы \* 5900

Попытаться применить данные настройки ко всем физическим серверам, подключенным к этому узлу управления R-Управление.  
Пожалуйста, имейте в виду, что все физические серверы должны быть подключены к одному кластеру Р-Хранилище.

\* Обязательные поля

OK Отменить

Изменение настроек хоста для виртуальных сред

From:  
<https://micronode.ru/> - micronode.ru



Permanent link:  
[https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/vstorage/configure\\_storage\\_location](https://micronode.ru/domestic/rosplatforma/guide/vstorage/configure_storage_location)

Last update: **2022/12/13 09:12**